

코봇 오토 트레이더 사용자 설명서

2025 V2

KORBOT AUTO TRADER

CONTENTS

1



2



3



5

오토 트레이더 소개

서비스 개요
주요특징과 장점

설치하기

다운로드 방법

설정하기

사용자 설정방법
사용코드 입력

사용하기

암호화폐 선택
거래옵션 선택

FAQ

자주하는 질문 1
자주하는 질문 2



빗썸 거래소에 최적화 쉽고 편리한 이용

국내 최대 회원수를 보유한 암호화폐 거래소
'빗썸' 에서 다양한 가상자산을 자동으로
거래할 수 있도록 만들었습니다.



1,000가지가 넘는 나만의 거래전략 수립

암호화폐 종류, 자산 활용도, 민감도 등
다양한 거래요소를 자유롭게 조절하여
내게 알맞는 자동매매를 실행할 수 있습니다.



최고 수준의 보안과 입출금 기능없는 API 사용

오토 트레이더는 높은 보안으로 해킹으로
인한 피해를 최소화하고, 입출금 기능 없는
API의 이용으로 보안을 한층 강화했습니다.

코봇 오토 트레이더는 기술적 분석을 기반으로 매매하는 스마트한 암호화폐 자동거래 소프트웨어입니다.

**코봇 오토 트레이더 프로그램은 PC가 켜진 상태에서 작동합니다. 본 프로그램 이용시, PC에
전원이 지속적으로 공급되어야 함을 알려드립니다. PC가 꺼지면, 프로그램도 종료됩니다.
프로그램이 비정상적으로 종료되면 매매가 이루어지지 않아 손실이 발생할 수 있으니 꼭 PC를
켜두어야 합니다.**

코봇 오토 트레이더 설치 -1-

코봇 오토 트레이더

빗썸 거래소에서 사용할 수 있는 딥러닝 기반 자동매매
프로그램 jwon@korbot.co.kr 로 문의주세요.

[프로그램 다운로드](#)[무료사용](#)[메뉴얼](#)[설명](#)[프로그램 개요](#)[프로그램 이미지](#)[사용방법](#)[봇 타입](#)[서비스 유의사항](#)

기술적 분석을 기반으로 매매하는 스마트한 가상자산 자동거래 시스템

‘코봇 오토 트레이더’는 국내 최대 회원 수를 보유한 가상자산 거래소 ‘빗썸’에서 다양한 가상자산을 자동으로 거래할 수 있도록 도와주는 자동매매 프로그램입니다. 사용을 위해선 **프로그램을 다운로드 받은 후에, 빗썸 거래소의 API KEY를 입력하면**, 무료로 자동매매를 시작할 수 있습니다.


위 프로그램의 장점은 사용자가 프로그램의 세밀한 거래방식을 직접 조절할 수 있다는 점과, 자동매매를 원하는 시간에 편하게 사용할 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 위 프로그램의 핵심 거래엔진은 딥러닝 기반 방향성 매매 알고리즘입니다. 아래 **"프로그램 사용 메뉴얼"**을 통해 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.

주의사항 *위 프로그램은 원금과 수익을 보장하지 않으며 손실의 위험이 존재합니다. 또한, 코봇은 가상자산의 거래중개, 보관관리 및 지갑서비스 등을 일체 제공하지 않습니다.

-1- 코봇 웹사이트 링크에 접속합니다. (https://korbot.com/autotrader.php)

-2- 웹사이트 상단의 '프로그램 다운로드'를 클릭해 소프트웨어 압축 파일을 다운로드 합니다.

코봇 오토 트레이더 설치 -2-



locales	2025-09-22 오후 10:00	파일 폴더	
resources	2025-09-22 오후 10:00	파일 폴더	
chrome_100_percent.pak	2025-09-22 오후 1:57	PAK 파일	164KB
chrome_200_percent.pak	2025-09-22 오후 1:57	PAK 파일	223KB
d3dcompiler_47.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	4,802KB
ffmpeg.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	2,810KB
icudtl.dat	2025-09-22 오후 1:57	DAT 파일	10,467KB
libEGL.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	467KB
libGLESv2.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	7,626KB
LICENSE.electron	2025-09-22 오후 1:57	텍스트 문서	2KB
LICENSES.chromium	2025-09-22 오후 1:57	Chrome HTML D...	8,929KB
resources.pak	2025-09-22 오후 1:57	PAK 파일	5,207KB
snapshot_blob	2025-09-22 오후 1:57	압축(BIN) 파일	271KB
v8_context_snapshot	2025-09-22 오후 1:57	압축(BIN) 파일	628KB
vk_swiftshader.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	5,116KB
vk_swiftshader_icd.json	2025-09-22 오후 1:57	JSON 파일	1KB
vulkan-1.dll	2025-09-22 오후 1:57	응용 프로그램 확장	925KB
 코봇 오토트레이더 빗썸	2025-09-22 오후 2:03	응용 프로그램	172,686KB

-1- 소프트웨어 압축 파일 다운로드가 완료되면 압축을 풀어줍니다.

-2- 압축을 풀어준 후, 폴더 내에 위 사진과 같은 '코봇 오토 트레이더' 프로그램이 있는지 확인합니다.

코봇 오토 트레이더 계정 설정 -1-



⚠ 자동 거래 이용 안내

i 자동 거래 프로그램 사용 전 반드시 확인해주세요

🛡 투자 책임
자동 거래에 대한 **모든 책임과 손익은 고객에게** 있습니다.

📈 시장 위험
가상자산 시장은 **높은 변동성**을 가지며, 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.

⚙ 프로그램 한계
자동 거래 프로그램은 **100% 완벽하지 않으며**, 기술적 오류나 시장 상황에 따라 예상과 다른 결과가 나올 수 있습니다.



👤 사용자 확인
본 프로그램 사용 시 위 내용을 **충분히 이해하고 동의**한 것으로 간주됩니다.

✓ 이해했습니다. 프로그램을 시작합니다

-1- 폴더 내의 '코봇 오토 트레이더' 아이콘을 클릭해 프로그램을 실행합니다.

-2- 프로그램이 이용 안내를 읽고, 하단의 '프로그램을 시작합니다' 버튼을 클릭합니다.

코봇 오토 트레이더 계정 설정 -2-




The '설정' (Settings) window is displayed, showing the 'API 설정' (API Settings) section. It includes a warning message: '빗썸에서 API 1.0 버전으로 발급받은 키를 사용하세요' (Use the key issued by Bitstamp API 1.0 version). Below this, there are instructions: '가상자산 출금 권한은 반드시 제외하세요' (Must exclude virtual asset withdrawal permissions) and 'API 활성화를 꼭 시키세요' (Must activate API). The '현재 외부 IP' (Current External IP) is shown as 61.40.138.221. The 'API Key' and 'Secret Key' fields are empty, with a placeholder text '빗썸 API Key를 입력하세요' (Enter Bitstamp API Key). At the bottom, there are buttons for 'API 키 초기화' (Reset API Key), '취소' (Cancel), and '저장' (Save).

-1- 프로그램 실행 후 우측 상단에 보이는 톱니바퀴 모양의 설정 버튼을 클릭합니다.


-2- 해당 설정창의 안내에 따라 빗썸에서 발급한 입출금 기능이 없는 'API KEY'를 입력하고 '저장'을 클릭합니다.
(빗썸 API 발급 방법은 해당 문서 뒷부분에서 안내드립니다)

코봇 오토 트레이더 계정 설정 -3-



-1- API KEY 입력을 정상적으로 마무리하면, 다음과 같이 'API 키 연결됨'을 확인할 수 있습니다.

코봇 오토 트레이더 계정 설정 -4-



- 1- 코봇 오토 트레이더는 BTC / ETH / XRP / USDT 총 4개의 암호화폐를 동시에 거래합니다.
- 2- 해당 목록에 없는 암호화폐는 거래를 지원하지 않습니다.

그리드 설정

그리드 개수 

3  

그리드 간격 (%) 

1  

주문 금액 (원) 

10000  



→ 현재가 기준 위/아래로 배치할 주문 갯수를 설정합니다.

→ 주문 간의 가격 간격을 설정합니다.

→ 각 주문당 사용할 금액을 설정합니다.

- 1- 코봇 오토 트레이더의 '거래 설정'을 클릭합니다.
- 2- 각각의 설정값에 따라 매매 알고리즘과 거래 방식의 차이가 커집니다.
- 3- 초기에 각 항목에 대해 기본값을 제공하고 있으나, 개인의 투자 성향에 맞춰 조절이 가능합니다.

코봇 오토 트레이더 거래 시작



- 1- 코봇 오토 트레이더 하단의 '거래 시작'을 클릭합니다.
- 2- '거래 시작' 버튼 클릭 후 '주문 생성중' 팝업창을 확인할 수 있습니다.
- 3- 거래 중지를 원할 경우, '거래 중지' 버튼을 클릭합니다.

코봇 오토 트레이더 주문 현황 확인

미체결 주문 (12초 후 자동 갱신)				거래 내역			잔고
ETH	매수	5,786,000원	0.00172830	10,000원	open	2025. 9. 22. 오전 10:23:03	취소
ETH	매수	5,939,000원	0.00168378	10,000원	open	2025. 9. 22. 오전 10:23:02	취소
XRP	매수	3,891원	2.57000000	10,000원	open	2025. 9. 22. 오전 10:23:04	취소
XRP	매수	3,994원	2.50370000	10,000원	open	2025. 9. 22. 오전 10:23:03	취소
USDT	매수	1,335원	7.49060000	10,000원	open	2025. 9. 22. 오전 10:23:05	취소

-1- 프로그램 하단의 '미체결 주문'에서 현재 각 암호화폐에 대해 생성된 주문 내역 확인이 가능합니다.

코봇 오토 트레이더 거래 내역 확인

미체결 주문		거래 내역 (12초 후 자동 갱신)		잔고	
코인	유형	가격	수량	총액	시간
거래 내역이 없습니다					

-1- 프로그램 하단의 '거래 내역'에서 체결된 거래 내역을 확인할 수 있습니다.

코봇 오토 트레이더 잔고 확인

미체결 주문		거래 내역		잔고 (36초 후 자동 갱신)	
KRW 잔고 37,942,962원		BTC 잔고 0.52593282 BTC ≈ 84,638,369원		ETH 잔고 0.00000000 ETH ≈ 0원	
				XRP 잔고 0.00000000 XRP ≈ 0원	
				USDT 잔고 0.00000000 USDT ≈ 0원	

-1- 프로그램 하단의 '잔고'에서 원화를 포함한 각 암호화폐의 잔고 확인이 가능합니다.

코봇 오토 트레이더 FAQ 1

-1- 코봇 오토 트레이더 기본 원리는 무엇인가요?


> 본 프로그램은 코봇랩스가 개발한 기술적 분석 기반의 거래 엔진을 사용했습니다. 빗썸을 비롯한 해외 메이저 거래소의 시세를 실시간 모니터링하고, 시세의 최적값을 매매 설정 변수로 활용하여 매수 및 매도를 진행합니다.

-2- 항상 PC를 켜두어야 하나요?


> 맞습니다. 코봇 오토 트레이더는 프로그램의 형태로, PC가 켜진 상태에서 본 프로그램을 실행시킨 후 전원 공급이 이루어져야만 가동이 유지됩니다. 프로그램을 실행 중일 때는 꼭 PC의 전원을 켜두시길 바랍니다.

-3- 손실 없이 무조건 수익이 발생하나요?

> 아닙니다. 코봇이 거래소들의 시세를 모니터링하여 최적 시세를 탐색하지만, 전체적인 시세의 하락 또는 폭락시 손실이 발생합니다. 오토 트레이더의 목표는 '최적 시세 매매를 통해 평균 매수가 하락을 목표하여 수익을 창출하는 것' 입니다. 본 프로그램을 이용하는 경우 갑작스러운 시세 변동에 의한 자산 손실 가능성을 기억해야 합니다.



코봇 오토 트레이더 FAQ 2



-4- 코봇 오토 트레이더 이용을 멈추려면 어떻게 하나요?

> 코봇 오토 트레이더 이용을 멈추고 싶다면, 빗썸에서 발급한 API를 삭제하면 됩니다. 이후, 수동으로 각 암호화페의 미체결 주문을 취소해주시면 됩니다.

-5- API 발급에 이용된 IP 주소와 다른 IP로 프로그램을 가동하면 안되나요?


> 맞습니다. 코봇 오토 트레이더는 회원님의 보안을 위해 API 발급 단계에서 '지정 IP 주소'를 입력합니다. 해당 IP 주소 외의 타 IP 주소로 로그인되면 프로그램이 가동되지 않습니다. 이에, 처음 API 발급 받았을 당시의 IP 주소로만 프로그램을 가동해야 합니다.

코봇 오토 트레이더 빗썸 API 발급법

2025 V2

KORBOT AUTO TRADER

빗썸 API 발급 가이드 -1-



빗썸 로그인 후 페이지 상단의
프로필 부분에서 본인 이름을
클릭해주세요.

빗썸 API 발급 가이드 -2-

[거래소](#)[빗썸캐시](#)[상품·서비스](#)[제휴·입점](#)

com ▾

| [지갑관리](#)| [고객지원](#)

KOR ▾

≡ 계정관리

회원정보관리

[고객확인 등록](#)[입출금한도](#)[보안센터](#)[알림설정](#)[이벤트쿠폰](#)

≡ 거래관리

API 관리

[온라인송금 API](#)[빗썸캐시 설정](#)

회원정보 관리

[회원정보](#)[회원탈퇴](#)[개인정보 유효기간 설정](#)

기본정보

[회원정보수정](#)

UID	
성명	
영문성명	
생년월일	
성별	
	남성

이후 거래관리 탭 하단에 있는
'API 관리'를 클릭해주세요.

빗썸 API 발급 가이드 -3-

계정관리

회원정보관리

마이페이지

고객확인등록

가상자산입출금한도

API관리

이벤트쿠폰

API 관리

API 1.0 API 2.0 Beta

· API 설정을 추가하시면 API Key와 Secret Key를 확인하실 수 있습니다.

· 발급된 API Key를 활성화할 때 문자(SMS) 인증이 추가로 진행됩니다.

· 이외 상세 API Key 발급받는 방법은 이용약관을 참고하시기 바랍니다. <이용안내 바로가기>

API 활성 항목 선택(필수)

빗썸 API를 이용하여 프로그램 구축 시 필요하신 항목을 선택해 주세요. (1개 이상 필수 선택)

☒ 회원지갑정보

☒ 거래취소

☒ 주문내역

☒ 회원거래내역

☒ 매수주문

☒ 매도주문

☐ 가상자산 출금

※ API 항목 설정 시 주의사항

· 체크하지 않은 항목은 데이터 접근이 불가능합니다. 꼭! 다시 한번 확인해 주세요!

· 위 항목은 추후 수정이 불가능하오니 신중히 선택해주세요!

IP 및 출금 주소 제한 설정(선택)

API를 이용하실 경우 접근 가능한 IP와 출금 주소를 미리 설정하시는 것이 안전합니다. (출금 가능 주소 설정은 비트코인만 제공됩니다.)

출금 가능 주소 설정

비트코인 지갑 주소를 입력해 주세요

접근 가능 IP 설정

IP 주소를 입력해 주세요. 예) 123.123.123.123

보안 인증(필수)

안전한 API KEY 생성을 위해 보안인증을 완료해주세요.

로그인 비밀번호

비밀번호를 입력해 주세요

API KEY 생성

설정

API 설정

빗썸에서 API 1.0 버전으로 발급받은 키를 사용하세요

가상자산 출금 권한은 반드시 제외하세요

API 활성화를 꼭 시키세요

현재 외부 IP

106.101.137.3

빗썸 API 설정 시 이 IP를 등록하세요

API Key

빗썸 API Key를 입력하세요

Secret Key

빗썸 Secret Key를 입력하세요

API 키 초기화

취소

저장

API 관리 하단에서 API 1.0을 선택해주세요.

API 활성 항목 선택에서 '가상자산 출금'을 제외한 모든 기능을 선택해주세요.

'출금 가능 주소 설정' 부분은 입력을 할 필요가 없습니다.

'접근 가능 IP 설정' 부분은 API 설정에서 확인 가능한 '현재 외부 IP 주소'를 그대로 입력하면 됩니다.

API 생성 항목 선택(필수)

빗썸 API를 이용하여 프로그램 또는 웹사이트 등을 연동시켜 설정한 기능(거래 주문, 정보 조회 등)을 처리 할 수 있도록 공개한 서비스입니다.

회원가입정보

매수주문

※ API 항목 설정 시 주의사항

· 체크하지 않은 항목은 데이터가 누락될 수 있습니다.

· 위 항목은 추후 수정이 불가능합니다.

IP 및 출금 주소 제한 설정

API를 사용할 경우 접근 가능한 IP를 설정할 수 있습니다.

출금 가능 주소 설정

출금 가능한 주소 설정

접근 가능 IP 설정

접근 가능한 IP 설정

안전 인증(필수)

안전한 API KEY 생성을 위해 보안인증을 완료해주세요.

로그인 비밀번호

API KEY 생성

빗썸 API Key 생성안내

빗썸 API 서비스는 애플리케이션, 프로그램 또는 웹사이트 등을 연동시켜 설정한 기능(거래 주문, 정보 조회 등)을 처리 할 수 있도록 공개한 서비스입니다.

· API KEY를 이용하시기 위해서는 KEY 생성 후 활성화를 해주셔야 이용이 가능하며, 활성화 이전에 반드시 Secret Key를 복사하여 안전하게 관리해 주시기 바랍니다.

· API Key 정보가 유출될 경우 제3자가 회원님의 자산에 접근할 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다.
(API Key 는 API를 이용하는 인증수단으로 출금 서비스 이용 시 추가 인증수단 없이 이용 가능하오니 이 점 주의하시기 바랍니다.)

· API Key를 활성화하신 후 이용 이력이 없을 경우 해당 API Key는 비활성화 됩니다.
- 생성 후 7일간 이용 이력이 없는 경우
- 이용 후 30일간 이용 이력이 없는 경우

☒ API 이용 및 주의사항을 확인하였습니다.

취소

확인

보안비밀번호 부분에 본인의 빗썸
보안비밀번호를 입력합니다.

이후, API 이용 및 주의사항 확인을
체크합니다.

확인 버튼을 클릭하면 API키가
생성됩니다.

빗썸 API 발급 가이드 -5-

사용 중 API 리스트

회원님들의 소중한 자산 보호를 위해

- API Key 생성 후 7일 이내 또는 이용 중 30일간 API를 이용한 이력이 없는 경우 해당 API Key는 비활성화 처리가 됩니다.
- 사용하지지 않는 API는 비활성화 또는 삭제해주시기 바랍니다.

Connect Key	Secret Key	권한 보기	활성화/비활성화	삭제
4e1f80b512c076cb600c83b0e7df4e23	7f0d [REDACTED]	상세	<button>활성화</button>	<button>삭제</button>

API키가 생성되면 다음과 같이
Connect Key와 Secret Key
형태로 안내됩니다.

해당 Key 2개를 모두 복사하여
코봇 오토트레이더 프로그램에
입력해주세요.

이후, '활성화' 버튼을 클릭합니다.

사용 중 API 리스트


회원님들의 소중한 자산 보호를 위해

- API Key 생성 후 7일 이내 또는 이용 중 30일간 API를 이용한 이력이 없는 경우 해당 API Key는 비활성화 처리가 됩니다.
- 사용하지지 않는 API는 비활성화 또는 삭제해주시기 바랍니다.

Connect Key	Secret Key	권한 보기	활성화/비활성화	삭제
4e1f80b512c076cb600c83b0e7df4e23	[REDACTED]	상세	<button>활성화</button>	<button>삭제</button>
ed728c88cb0475fe6f3ee0c1c2d14297	-	상세	<button>비활성화</button>	<button>삭제</button>

SMS를 확인하시고
API Key를 활성화 해주세요.


확인



'활성화' 버튼을 클릭한 후에,
빗썸에서 전송된 SMS(문자)를
확인합니다.

해당 문자의 안내대로, 빗썸 URL을
클릭하면 빗썸으로 이동되며, 해당
빗썸 홈페이지에서 로그인을 하면
자동으로 API키가 활성화 됩니다.

빗썸 API 발급 가이드 -7-



빗썸 홈페이지 로그인 후 나타나는 해당 안내 문구의 '확인' 버튼을 클릭하면 모든 절차가 끝납니다.

[빗썸 API 발급 가이드 종료]